

Windows8(IMAP 形式)メール アカウントの設定方法

株式会社アルテック情報システム
平成 27 年 12 月 21 日 初版

基本設定方法

Microsoft アカウントがメールアプリで利用するメールアドレスの場合。
以下、IMAP 形式での受信方法となります。

1. Windows8 の「メール」をクリックします。



2. Microsoft アカウントを追加する画面が表示されます。
「メールアドレス」と「パスワード」を入力して『保存』をクリックしてください。



メールアドレス	Microsoft アカウントで登録したメールアドレス
パスワード	Microsoft アカウントで登録したパスワード

※Microsoft アカウントの追加が未登録の場合は“Microsoft アカウントを新規登録”にて事前に登録が必要です。

★『保存』を選択後は該当する項目へお進みください。

メールアカウントを初めて追加設定する場合

既にメールアカウントを追加設定されている場合


メールアカウントを初めて追加設定する場合

1. アカウントを追加します。
「受信トレイの準備中に別のアカウントを追加しますか？」の『はい』をクリックしてください。



基本設定方法 (続き)

2. 「その他のアカウント」をクリックします。



3. 「IMAP」を選択し、『接続』をクリックしてください。



4. メールアドレスとパスワードを入力します。

追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し、「詳細を表示」をクリックしてください。



基本設定方法 (続き)

5. 情報の入力を行います。
メールソフトの設定や下記を参考に情報を入力し、「接続」をクリックしてください。

その他のアカウントの追加 ✉

その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

ユーザー名

パスワード

受信 (IMAP) メール サーバー ポート

受信サーバーは SSL が必要

送信 (SMTP) メール サーバー ポート

送信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは認証が必要

メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

[詳細を表示しない](#)

メールアドレス	メールアドレス (@前後を含むメールアドレス)
ユーザー名	メールアドレス に入力したものと同一メールアドレス
パスワード	メールアドレス作成時に設定したパスワード

受信サーバー情報	
受信メールサーバーの種類	IMAP
サーバーのアドレス	設定書に記載のサーバーアドレス ※送受信共に同じサーバー名
ポート	143
受信サーバーは SSL が必要	チェックなし

送信サーバー情報	
サーバーのアドレス	設定書に記載のサーバーアドレス ※送受信共に同じサーバー名
ポート	587
送信サーバーは SSL が必要	チェックなし
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れてください
メールの送信と受信で 同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れてください


以上でメールが使用可能になります。

続けて以下の「SMTP 認証」を設定すると、セキュリティがより高まります。


既にメールアカウントを追加設定されている場合

1. アカウントを追加します。

マウスポインタを画面右下に移動させ、表示されたチャーム(黒帯部分)にある「設定」をクリックします。設定の中の「アカウント」をクリックしてください。



2. 「アカウント」の追加をクリックし、「その他のアカウント」を選択します。



3. 「IMAP」を選択し、『接続』をクリックしてください。



4. メールアドレスとパスワードを入力します。

追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し、「詳細を表示」をクリックしてください。



基本設定方法 (続き)

5. 情報の入力を行います。
メールソフトの設定や下記を参考に情報を入力をし「接続」をクリックしてください。

その他のアカウントの追加

その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。

メール アドレス

ユーザー名

パスワード

受信 (IMAP) メール サーバー

ポート

受信サーバーは SSL が必要

送信 (SMTP) メール サーバー

ポート

送信サーバーは SSL が必要

送信サーバーは認証が必要

メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う

[詳細を表示しない](#)

接続

キャンセル

メールアドレス	メールアドレス (@前後を含むメールアドレス)
ユーザー名	メールアドレス に入力したものと同一メールアドレス
パスワード	メールアドレス作成時に設定したパスワード

受信サーバー情報	
受信メールサーバーの種類	IMAP
サーバーのアドレス	設定書に記載のサーバーアドレス ※送受信共に同じサーバー名
ポート	143
受信サーバーは SSL が必要	チェックなし


送信サーバー情報	
サーバーのアドレス	設定書に記載のサーバーアドレス ※送受信共に同じサーバー名
ポート	587
送信サーバーは SSL が必要	チェックなし
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れてください
メールの送信と受信で 同じユーザー名とパスワードを使う	チェックを入れてください

以上でメールが使用可能になります。

続けて以下の「SMTP 認証」を設定すると、セキュリティがより高まります。

SMTP 認証 設定方法

1. 設定へ進みます。
マウスポインタを画面右下に移動させ、表示されたチャーム(黒帯部分)にある「設定」をクリックします。



2. 設定の中の「アカウント」をクリックし、アカウントよりメールアカウントを選択します。



3. 「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます。
画面中部の「送信メールサーバー」項目の下にある「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます。



以上で終了です。