

iPhone メール アカウントの設定方法


株式会社アルテック情報システム
平成 27 年 12 月 21 日 初版

基本設定方法


1. ホーム画面から「設定」をタップし、次に「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。



2. 「アカウントを追加...」をタップし、「その他」をタップします。



3. 「メールアカウントを追加」をタップし、それぞれの項目を入力してください。



名前	任意の名前を入力してください。
アドレス	設定するメールアドレスを入力してください。
パスワード	設定するメールアドレスを作成した際のパスワードを入力してください。
説明	任意の項目です。(例: 個人用アドレス)

基本設定方法 (続き)

4.「POP」もしくは「IMAP」を選択します。

※ここでは「POP」にて設定を行いますが、「IMAP」でも設定項目は同じです。



キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 Xserver

アドレス sample4@example.com

説明 個人用アドレス

5. 同画面内、受信メールサーバの情報を入力します。



受信メールサーバ

ホスト名 xsample.xsrv.jp

ユーザ名 sample4@example.com

パスワード ●●●●●●

ホスト名	サーバー設定完了メール記載の「メールサーバ」を入力してください。
ユーザ名	設定メールアドレスそのものがユーザ名になります。
パスワード	設定メールアドレスを作成した際のパスワードを入力してください。

6. 続いて、送信メールサーバの情報を入力します。



送信メールサーバ

ホスト名 xsample.xsrv.jp

ユーザ名 sample4@example.com

パスワード ●●●●●●

ホスト名	サーバー設定完了メール記載の「メールサーバ」を入力してください。
ユーザ名	設定メールアドレスそのものがユーザ名になります。
パスワード	設定メールアドレスを作成した際のパスワードを入力してください。

7. メールサーバ情報を入力後、「保存」をタップする。




キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

基本設定方法 (続き)

8. 「続ける」をタップします。



9. メールアカウントの追加が完了しました。以上で設定は完了です。



以上でメールが使用可能になります。


続けて以下の「SMTP 認証」を設定すると、セキュリティがより高まります。

SMTP 認証 設定方法

1. ホーム画面の「設定」をタップし、次に「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。



2. メールサーバ名をタップし、次にメールアカウントをタップします



3. 「送信メールサーバ」欄の SMTP をタップし、「プライマリサーバ」のサーバー名をタップします。



4. 「送信メールサーバ」欄の認証を「パスワード」に設定し、右上の「完了」をタップしてください



以上で終了です。