

### Vista Windows メール アカウントの設定方法

株式会社アルテック情報システム 平成 27 年 12 月 21 日 初版

基本設定方法

1. メニューの「ツール」より、「アカウント」をクリックします。



2. インターネットアカウントより「追加」を選び、アカウントの種類選択で「電子メールアカウント」を選択し、クリックします。

ニュース マイクロソフト コミュニティ (版定) manewat microsoft.com ディレクトリ サービス	▲ 200(A)	アカウントの種類の選択 追加するアカウントの種類を選択してください。 フ
	インボート(I) エクスポート(E) 順番の設定(S)	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3. 名前をご入力いただき、「次へ」をクリックします。 次に、インターネット電子メールアカウントを入力し、「次へ」をクリックします。

名前					
	電子メールを送信すると8 名前を入力してください。	きに、名前が [楚出人] の	フィールドに表示され	ます。表示する	
	表示名(D):	X Server			
		例: Taro Chofu			



# 基本設定方法 (続き)

0	C. B. A. Parts	×
10	ンターネット電子メール アドレス	
	電子メールのアドレスは、他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
	電子メール アドレス(E): user@example.com	
	徇: t-chafu@miarasaft.com	

#### 4. 受信メール・送信メールサーバーを入力します。入力後、「次へ」をクリックします。

電	子メール サーバーのセットアップ	
	受信メール サーバーの種類(S)	
	POP3 -	
	受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(I):	
	sample.xsrv.jp	
	送信メール (SMTP) サーバー名(0):	 「送信サーバーは が必要(V)」にもチ:
	sample.xsrv.jp	を入れてください。
	▼送信サーバーは認証が必要(∨)	
	電子メール サーバーの情報について	

#### 5. インターネット メールログオンが表示されます。

ユーザー名には、電子メールアドレスの全て、パスワードには、設定したパスワードを入力します。

]

株式会社アルテック情報システム











## SMTP 認証 設定方法(続き)

4.「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。

送信メール サーバー
ログオン情報
⑧ 受信メールサーバーと同じ設定を使用する( <u>リ</u> )
◎ 次のユーザー名とパスワードでログオンする(Q)
ユーザー名(E):
パスワード(2):
☑ パスワードを保存する( <u>₩</u> )
□ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする( <u>S</u> )

「3.」の画面に戻りましたら、「OK」をクリックします。以上で終了です。