

# Windows8(IMAP 形式)メール アカウントの設定方法

株式会社アルテック情報システム 平成 27 年 12 月 21 日 初版

基本設定方法

Microsoft アカウントがメールアプリで利用していないメールアドレスの場合。 以下、IMAP 形式での受信方法となります。

1. Windows8 の「メール」をクリックします。



2. Microsoft アカウントを追加する画面が表示されます。 「メールアドレス」と「パスワード」を入力して『保存』をクリックしてください。

Microsoft アカウントを追加します この情報を保存すると、メール、カレンダー、People でアカウンI	を使用できるようになります。
user@example.com	
•••••	
Microsoft アカウントを新規登録	
	() キャンセル () キャンセル

メールアドレス	Microsoft アカウントで登録したメールアドレス
パスワード	Microsoft アカウントで登録したパスワード

※Microsoft アカウントの追加が未登録の場合は"Microsoft アカウントを新規登録"にて事前に登録が必要です。

★『保存』を選択後は該当する項目へお進みください。

メールアカウントを初めて追加設定で	「る場合
既にメールアカウントを追加設定され	している場合

## メールアカウントを初めて追加設定する場合

1. 「IMAP」を選択し、『接続』をクリックしてください。

アカウントの種类	種をお選びください。			
Exchange	ActiveSync (EA	S)		
メールで使用で	きる他のアカウントの	種類について確認	する。	
			接続	キャンセル

株式会社アルテック情報システム



基本設定方法 (続き)	2. メールアドレスとパスワードを入力します。 追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し、「詳細を表示」をクリック
	してください。
	その他のアカウントの追加
	その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。
	user@example.com
	パスワード
	詳細を表示
	接続 キャンセル 3. 情報の入力を行います。 メールソフトの設定や下記を参考に情報を入力をし「接続」をクリックしてください。
	その他のアカウントの追加
	その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。
	メール アドレス
	user≅example.com
	ユーザー名
	userecom
	xsample.xsrv.jp 143
	受信サーバーは SSL が必要
	送信 (SMTP) メール サーバー ポート
	xsample.xsrv.jp 587
	── 送信サーバーは SSL が必要
	✓送信サーバーは認証が必要
	✔ メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワードを使う
	詳細を表示しない
	接続 キャンセル
	株式会社アルテック情報システム

Windows8	メール
----------	-----

#### 基本設定方法 (続き)



altec

N SYSTEM

	受信サーバー情報
受信メールサーバーの種類	ІМАР
	設定書に記載のサーバーアドレス
サーハーのアトレス	※送受信共に同じサーバー名
ポート	143
受信サーバーは SSL が必要	チェックなし
	送信サーバー情報
エ 、	設定書に記載のサーバーアドレス
サーハーのアトレス	※送受信共に同じサーバー名
ポート	587
送信サーバーは SSL が必要	チェックなし
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れてください
メールの送信と受信で	テールケナコム テノギナリン
同じっ ― ザータレパフロ ― じた体う	ナエックを入れてくたさい

以上でメールが使用可能になります。

続けて以下の「SMTP 認証」を設定すると、セキュリティがより高まります。

## 既にメールアカウントを追加設定されている場合



株式会社アルテック情報システム

接続

キャンセル

Windows8 メール



基本設定方法 (続き)	3. メールアドレスとパスワードを入力します。 追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時 してください。	に設定したパスワードを入力し、「詳細を表示」をクリック
	その他のアカウントの追加	
	その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。	
	メール アドレス	
	詳細を表示	
	接続	キャンセル
	4. 情報の入力を行います。 メールソフトの設定や下記を参考に情報を入力し、「接紙	売」をクリックしてください。
	その他のアカウントの追加	
	その他のアカウントに接続するには、以下に情報を入力してください。	
	メール アドレス	
	user@example.com	
	ユーザー名	
	user@example.com	
	パスワード	
	•••••	
	受信 (IMAP) メール サーバー	ポート
	xsample.xsrv.jp	143
	受信サーバーは SSL が必要	
	送信 (SMTP) メール サーバー	ポート
	xsampie.xsrv.jp	58/
	── 送信サーバーは SSL が必要	
	✓ 送信サーバーは認証が必要	
	✔ メールの送信と受信で同じユーザー名とバスワードを使う	
	詳細を表示しない	
	接続	**>セル

### 基本設定方法 (続き)

# メールアドレスメールアドレス(@前後を含むメールアドレス)ユーザー名メールアドレス に入力したものと同じメールアドレスパスワードメールアドレス作成時に設定したパスワード

altec

ON SYSTEM

	受信サーバー情報
受信メールサーバーの種類	IMAP
みつび つつび つ	設定書に記載のサーバーアドレス
サーハーのアトレス	※送受信共に同じサーバー名
ポート	143
受信サーバーは SSL が必要	チェックなし

送信サーバー情報		
	設定書に記載のサーバーアドレス	
サーハーのアトレス	※送受信共に同じサーバー名	
ポート	587	
送信サーバーは SSL が必要	チェックなし	
送信サーバーは認証が必要	チェックを入れてください	
メールの送信と受信で	エ	
同じユーザー名とパスワードを使う	ナエツソを入れ しく/こさい	

以上でメールが使用可能になります。

続けて以下の「SMTP 認証」を設定すると、セキュリティがより高まります。



# SMTP 認証 設定方法

1. 設定へ進みます。 マウスポインタを画面右下に移動させ、表示されたチャーム(黒帯部分)にある「設定」をクリックします。

Xsrv	受信下レイ	
9	ALTERNIE CANTER AND CANTER AND	
-		
2		
		م
		<u> </u>
		100
-		0
v 11	46 99198	44

2. 設定の中の「アカウント」をクリックし、アカウントよりメールアカウントを選択します。

	1922: A. A. BTY B. Monauth Corporation	🕑 アカウント	
politifian and a	Эррун           КУхо           АХР           Севсяви           Упровив           Упровив	 Outlook ●outlookjp USEP user@example.com アカウントの追加	

3.「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます。 画面中部の「送信メールサーバー」項目の下にある「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れます。

優先するメール アドレス		*o	
user@example.com	~		
パスワード			
•••••			
メール ユーザー名			
user@example.com			
受信メール サーバー	ポート		
xsample xsrv jp	143		
□ サーバーは SSL が必要 送信メール サーバー	要 ポート		
xsamplexsrvjp	587		
ー サーバーは SSL が必要			
☑ 送信サーバーは認証が	秘要		
		J	以上で終了