

# iPad メール アカウントの設定方法

株式会社アルテック情報システム 平成 27 年 12 月 21 日 初版

	基本	設	定	方	法
--	----	---	---	---	---

ホーム画面から「メール」を起動し「メール」を起動し『その他』をタップしてください。
※既にその他メールアドレスでメール利用の場合は、『アカウントを追加』からお進みください。

iPad 🗢	15:31	€ \$ 49% ■□
	ようこそメールへ	
	🖾 iCloud	
	E 🛛 Exchange	
	Google <sup>.</sup>	
	YAHOO!	
	Aol.	
	Outlook.com	
	その他	
	6	

2. アカウント情報を入力します。

追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し「次へ」をタップしてください。

		E 🛛 Exchange	
+	ャンセル	新規アカウント 次	$\sim$
			C
	名前	user	
	メール	user@example.com	
	パスワード	•••••	
	説明		

名前	任意の名前を入力してください。
メール	設定するメールアドレスを入力してください。(@前後を含むメールアドレス)
パスワード	設定するメールアドレスを作成した際のパスワードを入力してください。
説明	任意の項目です。(例:個人用アドレス)

株式会社アルテック情報システム



## 基本設定方法 (続き)

3. 受信/送信メールサーバの情報を入力します。 「POP」もしくは「IMAP」を選び、下記を参考に情報を入力し「次へ」をタップしてください。 ※ここでは「POP」にて設定を行いますが、「IMAP」でも設定項目は同じです。

ャンセル	新規アカウント		保存
	ІМАР	POP	
名前	user		
メール	user@example.com		
説明			
受信メールサ	71-		
ホスト名	xsample.xsrv.jp		
ユーザ名	user@example.com		
バスワード	••••		
送信メールサ	71-		
ホスト名	xsample.xsrv.jp		
ユーザ名	user@example.com		

受信メールサーバ		
ホスト名	サーバー設定完了メール記載の「メールサーバ」を入力してください。	
ユーザー名	設定メールアドレスそのものがユーザー名になります。	
パスワード	設定メールアドレスを作成した際のパスワードを入力してください。	

受信メールサーバ			
ホスト名	サーバー設定完了メール記載の「メールサーバ」を入力してください。		
ユーザー名	設定メールアドレスそのものがユーザー名になります。		
パスワード	設定メールアドレスを作成した際のパスワードを入力してください。		

4.「サーバーの識別情報を検証できません」と表示されましたら、「詳細」をタップしてください。

E 图 Exchange				
	IMAP POP			
名前 メール 説明	<b>サーバの識別情報を検証できま せん</b> メールは"xsample.xsrv.jp"の識別情報 を確認できません。このまま続けます か?			
受信メールサー	キャンセル			
ホスト名 ユーザ名 パスワード	詳細 続ける			
送信メールサーホスト名	– ۲۲ xsample.xsrv.jp			
<u>ユーザ名</u>	user@example.com			

株式会社アルテック情報システム



## 基本設定方法 (続き)

5.「\*.xserver.jp」であるか確認をします。

コモンネームが「\*.xserver.jp」かを確認し、「受け入れる」を選択してください。



6.設定完了 「続ける」を選択し、設定を完了してください。

Exchange ※ 検証中				
	IMAP POP			
名前 メール 説明	サーバの識別情報を検証できま せん メールは*xsample.xsrv.jp*の識別情報 を確認できません。このまま続けます か?			
受信メールサーホスト名	キャンセル 詳細			
ユーッ名パスワード				
ホスト名 ユーザ名	xsample.xsrv.jp user@example.com			

以上でメールが使用可能になります。 続けて以下の「SMTP 認証」を設定すると、セキュリティがより高まります。

株式会社アルテック情報システム



### SMTP 認証 設定方法

1. ホーム画面の「設定」をタップします。



2. 「メール/連絡先/カレンダー」より、メールアカウントをタップします。

設定	くメール/連絡先 xsample.xsrv.jp
○ 一般	2440
🋞 壁紙/明るさ	アカウント user@example.com >
📢 サウンド	WWW. assessmention
17.23-F	🔤 X-11
🕑 プライバシー	×ŧ 🔘
Cloud iCloud	アカウントを削除
🔤 メール/連絡先/カレンダー	
- ×ŧ	

3. 「送信メールサーバ」欄の SMTP をタップします。



#### 4.「プライマリサーバ」のサーバー名をタップします。



株式会社アルテック情報システム



# SMTP 認証 設定方法(続き)

5.「送信メールサーバ」欄の認証を「パスワード」にします。 「パスワード」に設定し、右上の「完了」をタップしてください。

2-2-	ĸ			7
	キャンセル xsa	mple.xsrv,jp	完了	
2 17				(
	サーバ			
loud				
-JL/	送信メールサーバ			
Ŧ	ホスト名 xsample.xs	rv.jp		
<b>२</b> ४:	ユーザ名 user@exam	ple.com		
ッセ・	パスワード ••••••	•••		
aceTir	SSLを使用			
ップ	認証	)'	《スワード >	
afari	サーバポート 587			

以上で設定完了です。